1С Предприятие

Подключение оборудования, базовая настройка

- Настройка оборудования
  - Сканер штрих-кодов Mindeo 6600
  - Сканер штрих-кодов Mindeo CS2290-HD
  - Принтер чеков
  - ККТ Атол
- Базовая настройка баз 1С
- Сканирование кодов Datamatrix в текстовый файл

Настройка оборудования

Сканер штрих-кодов Mindeo 6600

Инструкции

- Настройка сканера Mindeo 6600.pdf
- MD66xx двумерный сканер штрихкодов.pdf

Смена режима работы

Режим эмуляции COM-порта



Режим клавиатуры



%0901D00% *

Сканер штрих-кодов Mindeo CS2290-HD

Документация

- Документация CS2290 User Manual_V2.2.5.pdf
- Инструкция по быстрой настройке: CS2290 Quick Guide_V1.1.pdf
- Драйвер COM порта USB VCOM drivers_V1.6.rar, либо на официальном сайте

Сброс на настроек

Если нужно, сбрасываем все настройки считывателя.



Привязка к кредлу

В ряде случаев может потребоваться привязка считывателя к кредлу (подставке). Надо снять считыватель с подставки, отсканировать штрих-код, и в течение 15 секунд поставить на подставку.

%%BIND

Подключение Mideo CS2290-HD к 1С

Переводим устройство в режим USB virtual COM, для этого сканируем штрих-код.

Перевод в режим виртуального COM-порта нужен что бы не нажимать F7 для вызова окна ввода штрих-кода.


%0901D02%

USB virtual COM

Вернуть в клавиатурный режим

%0901D00%

Ставим драйвер, в настройках выставляем желаемый порт, например 10




Новый интерфейс

Добавляем оборудование в УТ через "НСИ и администрирование - РМК и оборудование - Подключаемое оборудование - Создать"


Старый интерфейс

Компания → Настройки → Администрирование → Подключаемое оборудование → Подключаемое оборудование → Создать



Выставляем требуемый порт.

Если в поле Версия указано "Не определена", закройте вкладки использующие сканер, например Номенклатура.



Добавление префиксов

Пример добавления префикса F7 Добавление префикса Mindeo (пример F7).docx

Отключение передачи непечатных символов

Отключить SYN или U+0016



Проверка работы сканера

https://честныйзнак.рф/barcode/?category=1


Принтер чеков

ККТ Атол


Базовая настройка баз 1С

Администрирование - Обслуживание

Настройка резервного копирования




Оценка производительности



Администрирование - Общие настройки


Заголовок программы

Такой же, как в списке баз



Поиск данных


Отключаем полнотекстовый поиск данных



Администрирование - Интернет поддержка и сервисы


Новости

Отключаем работу с новостями




Обновление версии программы

Отключаем обновление




1СПАРК Риски

Отключаем сервис 1СПАРК Риски




Центр мониторинга

Запрещаем отправку сведений




Администрирование - Производительность

Делаем как на рисунке



Администрирование - Органайзер

Отключаем задачи



Сканирование кодов Datamatrix в текстовый файл

Для сканирования кодов DataMatrix необходимо перевести сканер в режим клавиатуры

Раскладка при сканировании должна быть переключена на английский язык

После сканирования не забудьте переключить режим работы сканера обратно в режим эмуляции COM-порта